

Canon

ImageCreate SE

券面追記専用版 V2

セットアップガイド

はじめに

このたびは、「ImageCreate SE（イメージクリエイイト SE） 券面追記専用版 V2」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本書では、本ソフトウェアのインストールの手順、起動のしかた、アンインストールの手順を説明します。

メモ

- ・ 本書では、Windows 10 をご使用の場合に表示される画面で説明しています。

動作環境について

本ソフトウェアは、次の環境でご利用になれます。

OS ^{*1}	Microsoft Windows 11 日本語版 Microsoft Windows 10 日本語版
メモリー	上記 OS が動作するために必要なメモリー
ディスプレイの表示色	256 色以上（推奨は High Color16 ビット以上）
インストール時のハード ディスク空き容量	200MB 以上

^{*1} Windows 64 ビット環境では、32 ビット互換モードで動作します。

インストールする

本ソフトウェアをインストールする手順を説明します。

重要

- ・ インストールを開始する前に、必ず次のことを確認してください。
 - 管理者（Administrators グループのメンバー）としてログオンしてください。
 - 起動しているすべてのプログラムはあらかじめ終了しておいてください。
 - 「ImageCreate SE（イメージクリエイイト SE）券面追記専用版」がインストールされている場合は、あらかじめアンインストールしておいてください。（⇒ アンインストールする（P9））


1 本ソフトウェアの CD-ROM を、CD-ROM ドライブにセットします。

インストールウィザードが起動します。

メモ


- ・ 「自動再生」画面が表示されたときは、[setup.exe の実行] をクリックします。
- ・ CD-ROM ドライブの自動実行（オートラン）の設定によっては、インストールの開始画面が表示されませんので、次の操作を行ってください。
 - 1) [PC] の CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
 - 2) [setup.exe] をダブルクリックします。
- ・ 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] をクリックしてください。
- ・ 「ImageCreate SE（イメージクリエイイト SE）券面追記専用版」がインストールされている場合は、アンインストール処理が始まります。画面の表示に従ってアンインストールを完了させた後で、手順 1 からやり直してください。

2 [次へ] をクリックします。




ソフトウェア使用許諾書が表示されます。

3 内容をよく読んでから、[使用許諾契約の条項に同意します] にチェックを入れて、[次へ] をクリックします。



4 「ライセンスキー」を入力し、[次へ] をクリックします。


ライセンスキーは、同梱の「重要なお知らせ」に記載されています。




5 インストール先のフォルダーを指定します。

「ImageCreate SE 券面追記専用版 V2 のインストール先」に表示されているフォルダーにインストールするときは、[次へ] をクリックします。


インストール先を変更するときは、[変更] をクリックして設定します。



6 「インストール」 をクリックします。



7 「完了」 をクリックします。



メモ

- ・ すぐに本ソフトウェアを起動するときは、「ImageCreate SE 券面追記専用版 V2 を起動する」にチェックマークを入れてから「完了」をクリックします。

起動する

本ソフトウェアの起動のしかたを説明します。

- 1 デスクトップ上のアイコン  (ImageCreate SE 券面追記専用版) をダブルクリックします。

Windows の [スタート] メニューから表示するときは、以下のように操作します。

- Windows 11 のとき
[スタート] メニュー → [すべてのアプリ] → [Canon Finetech] → [ImageCreate SE 券面追記専用版] を選びます。
- Windows 10 のとき
[スタート] メニュー → [Canon Finetech] → [ImageCreate SE 券面追記専用版] を選びます。

本ソフトウェアが起動します。

メモ

- ・ 本ソフトウェアの初期設定および操作方法については、「ユーザーズガイド」をご覧ください。(⇒ ユーザーズガイドを読む (P.8))

ユーザーズガイドを読む

ユーザーズガイドには、本ソフトウェアの操作方法について記載されています。

- Windows 11 のとき

[スタート] メニュー → [すべてのアプリ] → [Canon Finetech] → [ユーザーズガイドを読む] を選びます。

- Windows 10 のとき

[スタート] メニュー → [Canon Finetech] → [ユーザーズガイドを読む] を選びます。



メモ

- ・ ユーザーズガイド (ImageCreateM17_UG.pdf) は次の場所に保存されています。
 - Windows 32 ビット環境：
C:\Program Files\Canon Finetech\ImageCreate SE M17\Manual
 - Windows 64 ビット環境：
C:\Program Files (x86)\Canon Finetech\ImageCreate SE M17\Manual

アンインストールする

本ソフトウェアをアンインストールする手順を説明します。

1 タスクバーの「検索」アイコンをクリックし、検索ボックスに「アプリと機能」と入力します。

2 「アプリと機能」をクリックします。

「アプリと機能」画面が表示されます。

3 現在インストールされているプログラム一覧の中から本ソフトウェアを選び、「アンインストール」をクリックします。

確認のメッセージが表示されます。

4 「アンインストール」をクリックします。

アンインストールが実行されます。

メモ

- ・「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたときは、「はい」をクリックしてください。
- ・ アンインストール操作を行っても、本ソフトウェアで作成したデータファイルは削除されません。
- ・ 上記の手順と異なる方法でアンインストールした場合は、不要なファイルがコンピューターに残ってしまうことがあります。

- ・ Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。
- ・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。